

# Installazione dei prodotto Extend™

Il primo passo è installare nel sistema il prodotto Extend™. La cosa più semplice è installare il pacchetto completo.

## REQUISITI

Occorrono:

- accesso al sistema con operatore root (amministratore di sistema);
- pacchetto di installazione appropriato per il proprio sistema;
- i files di licenza per le parti del prodotto acquistate.

## Accesso come amministratore

Il nome dell'utente *amministratore di sistema* è normalmente root. La relativa password viene di solito impostata al momento dell'installazione iniziale del sistema stesso, e deve, ovviamente, essere nota per poter utilizzare l'accesso.

È possibile utilizzare anche un altro utente qualsiasi, ma visto che si dovrà intervenire su numerosi parametri di configurazione del sistema stesso, tale utente dovrà avere permessi equivalenti a root.

## Pacchetto di installazione

Il modulo di installazione del prodotto Extend™ consiste in un archivio in formato TAR+GZip, il cui nome è normalmente composto da:

acucob + numero\_di\_versione + pmk + identificativo\_piattaforma + tipo\_eseguibili + .tar.gz.

dove:

- *numero\_di\_versione* è il numero della versione generale del prodotto senza punti di separazione, p.e. per la versione 9.2.5 è 925;
- *identificativo\_piattaforma* è un codice numerico interno di Micro Focus che identifica la piattaforma hardware/software – quelli che ci interessano sono 60 per Linux su x86 (sistema a 32 bits) e 59 per Linux su x86\_64 (sistema a 64 bits);
- *tipo\_eseguibili* è una sigla che specifica se i programmi eseguibili contenuti sono stati preparati in modalità “*Static libraries*” (st) o “*Shared libraries*” (sh) – solo nel secondo caso il pacchetto include **tutte** le funzionalità, in quanto alcune di esse dipendono inerentemente dalla modalità *shared*, come per esempio **AcuXDBC**.

Per installare su un sistema Linux a 64 bits il software Extend™ versione 9.2.5 completo occorrerà quindi il file: acucob925pmk59sh.tar.gz.

## Files di licenza

Ogni prodotto Extend™ necessita di essere attivato tramite un “file di licenza”. Questi files hanno normalmente l'estensione .alc (ma esistono varie eccezioni, con l'unica costante delle lettere lc finali). Ad esempio, la licenza per l'esecuzione del *runtime cobol* è denominata runcbl.alc, quella per il servizio di *thin-client* acurcl.alc, e così via.

## PROCEDURA

1. Accedere come utente root ad un prompt di comandi (“shell”);
2. Creare, se non lo si è già fatto in precedenza, una cartella /siscoxs;
3. Al suo interno creare una sottocartella alc
4. Nella cartella /siscoxs/alc copiare i files di licenza da utilizzare; è possibile rinominare le licenze in modo da indicare esplicitamente versione numero di serie – questa tattica consentirà eventualmente di memorizzare nella stessa cartella licenze diverse anche se omonime;
5. Spostarsi nella cartella /opt e creare (se non già presente) una cartella denominata microfocus;
6. Spostarsi all'interno di /opt/microfocus e creare una cartella denominata acucblVVV, dove VVV è il numero di versione – nel nostro caso: acucbl925;
7. Spostarsi nella nuova cartella e decomprimere il pacchetto software – che avremo trasferito o scaricato, per esempio, nella cartella /tmp – con il comando tar xvfz /tmp/acucob925pmk59sh.tar.gz.

**XS Wiki** - <https://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/aculinux:install?rev=1437411935>

Ultimo aggiornamento: **2018-04-22 19:54**

