

# Attivazione dei link simbolici su unità di rete

## Il problema

Con i sistemi Windows 7 e successivi è stata (finalmente) introdotta la possibilità di creare cosiddetti *collegamenti simbolici* a files o cartelle – soluzione che si presta a diversi impieghi.

Uno dei problemi è che se questi collegamenti sono residenti su unità di rete (cioè esistono sui dischi del server), per impostazione predefinita non ne è possibile l'utilizzo. Ad esempio, tentando di accedere ad una cartella su un'unità di rete che è in realtà un collegamento ad un'altra cartella, viene visualizzato il messaggio:

Impossibile visitare il collegamento simbolico. Il tipo del collegamento è disabilitato.

## Soluzione?

Al di là di verificare eventuali altri prerequisiti – p.e. l'impiego di un protocollo di comunicazione (SMB 2.0+) e di sistemi operativi (WIN7+) che siano in grado di “capire” il concetto di *link simbolico* – è importante sottolineare che i collegamenti simbolici sono interpretati dal client, e che pertanto non possono fare riferimento a files o cartelle inaccessibili da questo, sia per motivi tecnici sia per problemi legati alla sicurezza.

Questo comportamento è però configurabile.

Per impostazione predefinita è attivata l'interpretazione di collegamenti locali che si riferiscono a oggetti locali, e – in alcuni sistemi – dei collegamenti locali che si riferiscono ad oggetti in rete.

Quello che ci serve è attivarla per i collegamenti in rete che si riferiscono ad oggetti in rete. Si può fare, da linea di comando, tramite l'utilità `fsutil`.

Si procede così:

- si avvia una finestra di “Prompt di comandi”, eseguendola come **amministratore**;
- si digita il comando:

```
fsutil behavior set SymlinkEvaluation R2R:1
```



R2R stà per *remote-to-remote*, vale a dire “collegamenti in rete a oggetti in rete”.

Altre impostazioni sono L2L (*local-to-local*, attivato per impostazione predefinita), L2R (*local-to-remote*, normalmente attivato) e R2L (*remote-to-local*, di solito non attivo).



Il suffisso :1 sta per “attiva”, mentre un eventuale :0 significa “disattiva”.

Il comando `fsutil behavior query SymlinkEvaluation` consente di interrogare lo stato di questo parametro.

**XS Wiki** - <https://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/note:symlinks?rev=1441277897>



Ultimo aggiornamento: **2018-04-22 19:55**