

# Configurazione per TIM Mail

Parametri per configurare i *client* di posta elettronica per caselle TIM (Telecom Italia, Alice, RossoAlice, Telecom Italia Mobile / TIM.it, Telecom Italia Network / TIN.it, ecc.)



NOTA: Virgilio, con le relative caselle di posta elettronica, [W](#) è stato scorporato da Telecom Italia nel 2012 e ceduto a [Libero.it](#), ora Italia OnLine)

## Caselle @alice.it

Nome utente	<code>casella@alice.it</code>
Server posta in arrivo POP3	<code>in.alice.it</code>
Numero di porta POP3	110
Server posta in arrivo IMAP	<code>in.alice.it</code>
Numero di porta IMAP	143
Server posta in uscita SMTP	<code>out.alice.it</code>
Numero di porta SMTP	587
Autenticazione posta in uscita SMTP	necessaria

Informazioni aggiornate al 2016-07-26, fonte

[https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?\\_nfpb=true&\\_windowLabel=MailPortlet\\_83&\\_pageLabel=MailBook&nodId=/AT\\_REPOSITORY/630001&radice=consumer\\_root](https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=MailPortlet_83&_pageLabel=MailBook&nodId=/AT_REPOSITORY/630001&radice=consumer_root)

## Caselle @tim.it

Nome utente	<code>casella@tim.it</code>
Server posta in arrivo POP3	<code>pop.tim.it</code>
Numero di porta POP3	110
Server posta in arrivo IMAP	<code>imap.tim.it</code>
Numero di porta IMAP	143
Server posta in uscita SMTP	<code>smtp.tim.it</code>
Numero di porta SMTP	587
Autenticazione posta in uscita SMTP	necessaria

Informazioni aggiornate al 2016-07-26, fonte

[https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?\\_nfpb=true&\\_windowLabel=MailPortlet\\_83&\\_pageLabel=MailBook&nodId=/AT\\_REPOSITORY/630001&radice=consumer\\_root](https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=MailPortlet_83&_pageLabel=MailBook&nodId=/AT_REPOSITORY/630001&radice=consumer_root)

## Caselle @tin.it

Nome utente	<code>casella@tin.it</code>
Server posta in arrivo POP3	<code>box.tin.it</code>

Numero di porta POP3	110
Server posta in arrivo IMAP	box.tin.it
Numero di porta IMAP	143
Server posta in uscita SMTP	mail.tim.it
Numero di porta SMTP	587
Autenticazione posta in uscita SMTP	necessaria

Informazioni aggiornate al 2016-07-26, fonte:

[https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?\\_nfpb=true&\\_pageLabel=MailBook&radice=consumer\\_root&nodeld=/AT\\_REPOSITORY/630002](https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=MailBook&radice=consumer_root&nodeld=/AT_REPOSITORY/630002)

**XS Wiki** - <https://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/emailcfg:tim?rev=1469534404>

Ultimo aggiornamento: **2018-04-22 19:54**

