

Configurazione per TIM Mail

Parametri per configurare i *client* di posta elettronica per caselle TIM (Telecom Italia, Alice, RossoAlice, Telecom Italia Mobile / TIM.it, Telecom Italia Network / TIN.it, ecc.)



NOTA: Virgilio, con le relative caselle di posta elettronica, [W](#) è stato scorporato da Telecom Italia nel 2012 e ceduto a [Libero.it](#), ora Italia OnLine)

Caselle @alice.it

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nome utente | | <i>casella@alice.it</i> |
| Posta in arrivo POP3 | Server | <i>in.alice.it</i> |
| | Numero di porta | 110 |
| | Cifratura connessione | StartTLS |
| Posta in arrivo IMAP4 | Server | <i>in.alice.it</i> |
| | Numero di porta | 143 |
| | Cifratura connessione | StartTLS |
| Posta in uscita SMTP | Server | <i>out.alice.it</i> |
| | Numero di porta | 587 |
| | Cifratura connessione | StartTLS |
| | Autenticazione | necessaria |

Informazioni aggiornate al 2021-12-04, fonte:

<https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica/mail/configurazione/protocolli-posta> - L'uso della cifratura StartTLS è richiesto dal 30/11/2021

Caselle @tim.it

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Nome utente | | <i>casella@tim.it</i> | | |
| Posta in arrivo POP3 | Server | <i>pop.tim.it</i> | <i>pop.tim.it</i> | <i>pop.tim.it</i> |
| | Numero di porta | 110 | 110 | 993 |
| | Cifratura connessione | nessuna | StartTLS | SSL |
| Posta in arrivo IMAP4 | Server | <i>imap.tim.it</i> | <i>imap.tim.it</i> | <i>imap.tim.it</i> |
| | Numero di porta | 143 | 143 | 995 |
| | Cifratura connessione | nessuna | StartTLS | SSL |
| Posta in uscita SMTP | Server | <i>smtp.tim.it</i> | <i>smtp.tim.it</i> | <i>smtp.tim.it</i> |
| | Numero di porta | 587 | 587 | n/a |
| | Cifratura connessione | nessuna | StartTLS | n/a |
| | Autenticazione | necessaria | | |

NOTA: a differenza delle caselle "@alice.it", sulle caselle "@tim.it" è raccomandata la connessione sicura "StartTLS", o in alternativa "SSL". È comunque consentito l'accesso tramite canali senza

crittografia.



Il numero di porta per i protocolli IMAP e POP3 con SSL risultano invertiti tra loro, e sono così indicati nella pagina citata come fonte. La correttezza di questa informazione è tuttora da verificare.

Informazioni aggiornate al 2019-01-03, fonte

https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&nodeId=/AT_REPO/RY/630001

Caselle @tin.it

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Nome utente | | <code>casella@tin.it</code> |
| Posta in arrivo POP3 | Server | <code>pops.tin.it</code> |
| | Numero di porta | 110 |
| | Cifratura connessione | StartTLS |
| Posta in arrivo IMAP4 | Server | <code>imaps.tin.it</code> |
| | Numero di porta | 143 |
| | Cifratura connessione | StartTLS |
| Posta in uscita SMTP | Server | <code>smtps.tin.it</code> |
| | Numero di porta | 587 |
| | Cifratura connessione | StartTLS |
| | Autenticazione | necessaria |

Informazioni aggiornate al 2021-12-04, fonte:

<https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica/mail/configurazione/protocolli-posta> - L'uso della cifratura StartTLS è richiesto dal 30/11/2021.

XS Wiki - <https://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/emailcfg:tim?rev=1638618777>

Ultimo aggiornamento: **2021-12-04 12:52**

