

Configurazione per TIM Mail

Parametri per configurare i *client* di posta elettronica per caselle TIM (Telecom Italia, Alice, RossoAlice, Telecom Italia Mobile / TIM.it, Telecom Italia Network / TIN.it, ecc.)



NOTA: Virgilio, con le relative caselle di posta elettronica, è stato scorporato da Telecom Italia nel 2012 e ceduto a Libero.it, ora Italia OnLine)

Caselle @alice.it

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nome utente | <code>casella@alice.it</code> |
| Server posta in arrivo POP3 | <code>in.alice.it</code> |
| Numero di porta POP3 | 110 |
| Server posta in arrivo IMAP | <code>in.alice.it</code> |
| Numero di porta IMAP | 143 |
| Server posta in uscita SMTP | <code>out.alice.it</code> |
| Numero di porta SMTP | 587 |
| Autenticazione posta in uscita SMTP | necessaria |

Informazioni aggiornate al 2016-07-26, fonte

https://assistenza.technica.tim.it/at/portals/assistenza.technica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=MailPortlet_83&_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/630001&radice=consumer_root

Caselle @tim.it

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Nome utente | <code>casella@tim.it</code> |
| Server posta in arrivo POP3 | <code>pop.tim.it</code> |
| Numero di porta POP3 | 110 |
| Server posta in arrivo IMAP | <code>imap.tim.it</code> |
| Numero di porta IMAP | 143 |
| Server posta in uscita SMTP | <code>smtp.tim.it</code> |
| Numero di porta SMTP | 587 |
| Autenticazione posta in uscita SMTP | necessaria |

Informazioni aggiornate al 2016-07-26, fonte

https://assistenza.technica.tim.it/at/portals/assistenza.technica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=MailPortlet_83&_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/630001&radice=consumer_root

Caselle @tin.it

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Nome utente | <code>casella@tin.it</code> |
| Server posta in arrivo POP3 | <code>box.tin.it</code> |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Numero di porta POP3 | 110 |
| Server posta in arrivo IMAP | box.tin.it |
| Numero di porta IMAP | 143 |
| Server posta in uscita SMTP | mail.tim.it |
| Numero di porta SMTP | 587 |
| Autenticazione posta in uscita SMTP | necessaria |

Informazioni aggiornate al 2016-07-26, fonte:

https://assistenza.technica.tim.it/at/portals/assistenza.technica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=MailBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/630002

XS Wiki - <https://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/emailcfg:tim?rev=1469533729>

Ultimo aggiornamento: **2018-04-22 19:54**

