


# Configurazione per TIM Mail

Parametri per configurare i *client* di posta elettronica per caselle TIM (Telecom Italia, Alice, RossoAlice, Telecom Italia Mobile / TIM.it, Telecom Italia Network / TIN.it, ecc.)



NOTA: Virgilio, con le relative caselle di posta elettronica,  è stato scorporato da Telecom Italia nel 2012 e ceduto a [Libero.it](http://Libero.it), ora Italia OnLine)

## Caselle @alice.it

Nome utente	casella@alice.it	
Posta in arrivo POP3	Server	in.alice.it
	Numero di porta	110
	Cifratura connessione	nessuna
Posta in arrivo IMAP4	Server	in.alice.it
	Numero di porta	143
	Cifratura connessione	nessuna
Posta in uscita SMTP	Server	out.alice.it
	Numero di porta	587
	Cifratura connessione	nessuna
	Autenticazione	necessaria

Informazioni aggiornate al 2017-01-27, fonte

[https://assistentatecnica.tim.it/at/portals/assistentatecnica.portal?\\_nfpb=true&\\_windowLabel=MailPortlet\\_83&\\_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT\\_REPOSITORY/630001](https://assistentatecnica.tim.it/at/portals/assistentatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=MailPortlet_83&_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/630001)

## Caselle @tim.it

Nome utente	casella@tim.it
Server posta in arrivo POP3	pop.tim.it
Numero di porta POP3	110
Server posta in arrivo IMAP	imap.tim.it
Numero di porta IMAP	143
Server posta in uscita SMTP	smtp.tim.it
Numero di porta SMTP	587
Autenticazione posta in uscita SMTP	necessaria

Informazioni aggiornate al 2016-07-26, fonte

[https://assistentatecnica.tim.it/at/portals/assistentatecnica.portal?\\_nfpb=true&\\_windowLabel=MailPortlet\\_83&\\_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT\\_REPOSITORY/630001&radice=consumer\\_root](https://assistentatecnica.tim.it/at/portals/assistentatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=MailPortlet_83&_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/630001&radice=consumer_root)

## Caselle @tin.it

Nome utente	casella@tin.it
Server posta in arrivo POP3	box.tin.it
Numero di porta POP3	110
Server posta in arrivo IMAP	box.tin.it
Numero di porta IMAP	143
Server posta in uscita SMTP	mail.tin.it
Numero di porta SMTP	587
Autenticazione posta in uscita SMTP	necessaria

Informazioni aggiornate al 2016-07-26, fonte:

[https://assistenza tecnica.tim.it/at/portals/assistenza tecnica.portal?\\_nfpb=true&\\_pageLabel=MailBook&radice=consumer\\_root&nodeId=/AT\\_REPOSITORY/630002](https://assistenza tecnica.tim.it/at/portals/assistenza tecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=MailBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/630002)

**XS Wiki** - <https://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/emailcfg:tim?rev=1485516132>

Ultimo aggiornamento: **2018-04-22 19:54**

