## **Configurazione per TIM Mail**

Parametri per configurare i *client* di posta elettronica per caselle TIM (Telecom Italia, Alice, RossoAlice, Telecom Italia Mobile / TIM.it, Telecom Italia Network / TIN.it, ecc.)



NOTA: Virgilio, con le relative caselle di posta elettronica, w è stato scorporato da Telecom Italia nel 2012 e ceduto a Libero.it, ora Italia OnLine)

## Caselle @alice.it

Nome utente		casella@alice	e.it
Posta in arrivo POP3	Server	in.alice.it	
	Numero di porta		110
	Cifratura connessione	nessuna	
Posta in arrivo IMAP4	Server	in.alice.it	
	Numero di porta		143
	Cifratura connessione	nessuna	
Posta in uscita SMTP	Server	out.alice.it	
	Numero di porta		587
	Cifratura connessione	nessuna	
	Autenticazione	necessaria	

Informazioni aggiornate al 2017-01-27, fonte

https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?\_nfpb=true&\_windowLabel=MailPortlet 83& pageLabel=MailBook&nodeld=/AT REPOSITORY/630001

## Caselle @tim.it

Nome utente		casella@tim.it		
Posta in arrivo POP3	Server	pop.tim.it	pop.tim.it	pop.tim.it
	Numero di porta	110	110	993
	Cifratura connessione	nessuna	StartTLS	SSL
Posta in arrivo IMAP4	Server	<pre>imap.tim.it</pre>	<pre>imap.tim.it</pre>	<pre>imap.tim.it</pre>
	Numero di porta	143	143	995
	Cifratura connessione	nessuna	StartTLS	SSL
Posta in uscita SMTP	Server	smtp.tim.it	smtp.tim.it	smtp.tim.it
	Numero di porta	587	587	n/a
	Cifratura connessione	nessuna	StartTLS	n/a
	Autenticazione	necessaria		

NOTA: a differenza delle caselle "@alice.it", sulle caselle "@tim.it" è raccomandata la connessione sicura "StartTLS", o in alternativa "SSL". È comunque consentito l'accesso tramite canali senza

crittografia.

Informazioni aggiornate al 2017-01-27, fonte

https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?\_nfpb=true&\_windowLabel=MailPortlet 83& pageLabel=MailBook&nodeld=/AT REPOSITORY/630001

## Caselle @tin.it

Nome utente	casella@tin.it	
Server posta in arrivo POP3	box.tin.it	
Numero di porta POP3	110	
Server posta in arrivo IMAP	box.tin.it	
Numero di porta IMAP	143	
Server posta in uscita SMTP	mail.tin.it	
Numero di porta SMTP	587	
Autenticazione posta in uscita SMTP	necessaria	

Informazioni aggiornate al 2016-07-26, fonte:

https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?\_nfpb=true&\_pageLabel=MailBook &radice=consumer root&nodeld=/AT REPOSITORY/630002

XS Wiki - https://www.siscoxs.it/wiki/

Link permanente:

https://www.siscoxs.it/wiki/emailcfg:tim?rev=1485516777

Ultimo aggiornamento: 2018-04-22 19:54

