



# Configurazione per TIM Mail

Parametri per configurare i *client* di posta elettronica per caselle TIM (Telecom Italia, Alice, RossoAlice, Telecom Italia Mobile / TIM.it, Telecom Italia Network / TIN.it, ecc.)



NOTA: Virgilio, con le relative caselle di posta elettronica,  è stato scorporato da Telecom Italia nel 2012 e ceduto a [Libero.it](http://Libero.it), ora Italia OnLine)

## Caselle @alice.it

Nome utente		casella@alice.it
Posta in arrivo POP3	Server	in.alice.it
	Numero di porta	110
	Cifratura connessione	nessuna
Posta in arrivo IMAP4	Server	in.alice.it
	Numero di porta	143
	Cifratura connessione	nessuna
Posta in uscita SMTP	Server	out.alice.it
	Numero di porta	587
	Cifratura connessione	nessuna
	Autenticazione	necessaria

Informazioni aggiornate al 2017-01-27, fonte

[https://assistentatecnica.tim.it/at/portals/assistentatecnica.portal?\\_nfpb=true&\\_windowLabel=MailPortlet\\_83&\\_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT\\_REPOSITORY/630001](https://assistentatecnica.tim.it/at/portals/assistentatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=MailPortlet_83&_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/630001)

## Caselle @tim.it

Nome utente		casella@tim.it		
Posta in arrivo POP3	Server	pop.tim.it	pop.tim.it	pop.tim.it
	Numero di porta	110	110	993
	Cifratura connessione	nessuna	StartTLS	SSL
Posta in arrivo IMAP4	Server	imap.tim.it	imap.tim.it	imap.tim.it
	Numero di porta	143	143	995
	Cifratura connessione	nessuna	StartTLS	SSL
Posta in uscita SMTP	Server	smtp.tim.it	smtp.tim.it	smtp.tim.it
	Numero di porta	587	587	n/a
	Cifratura connessione	nessuna	StartTLS	n/a
	Autenticazione	necessaria		

NOTA: a differenza delle caselle "@alice.it", sulle caselle "@tim.it" è raccomandata la connessione sicura "StartTLS", o in alternativa "SSL". È comunque consentito l'accesso tramite canali senza

*crittografia.*

Informazioni aggiornate al 2017-01-27, fonte

[https://assistenza.technica.tim.it/at/portals/assistenza.technica.portal?\\_nfpb=true&\\_windowLabel=MailPortlet\\_83&\\_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT\\_REPOSITORY/630001](https://assistenza.technica.tim.it/at/portals/assistenza.technica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=MailPortlet_83&_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/630001)

## Caselle @tin.it

Nome utente	casella@tin.it
Server posta in arrivo POP3	box.tin.it
Numero di porta POP3	110
Server posta in arrivo IMAP	box.tin.it
Numero di porta IMAP	143
Server posta in uscita SMTP	mail.tin.it
Numero di porta SMTP	587
Autenticazione posta in uscita SMTP	necessaria

Informazioni aggiornate al 2016-07-26, fonte:

[https://assistenza.technica.tim.it/at/portals/assistenza.technica.portal?\\_nfpb=true&\\_pageLabel=MailBook&radice=consumer\\_root&nodeId=/AT\\_REPOSITORY/630002](https://assistenza.technica.tim.it/at/portals/assistenza.technica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=MailBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/630002)

**XS Wiki** - <https://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/emailcfg:tim?rev=1485516777>

Ultimo aggiornamento: **2018-04-22 19:54**

