

# Configurazione per TIM Mail

Parametri per configurare i *client* di posta elettronica per caselle TIM (Telecom Italia, Alice, RossoAlice, Telecom Italia Mobile / TIM.it, Telecom Italia Network / TIN.it, ecc.)



NOTA: Virgilio, con le relative caselle di posta elettronica, [W](#) è stato scorporato da Telecom Italia nel 2012 e ceduto a [Libero.it](#), ora Italia OnLine)

## Caselle @alice.it

Nome utente	<i>casella@alice.it</i>	
Posta in arrivo POP3	Server	<i>in.alice.it</i>
	Numero di porta	110
	Cifratura connessione	<i>nessuna</i>
Posta in arrivo IMAP4	Server	<i>in.alice.it</i>
	Numero di porta	143
	Cifratura connessione	<i>nessuna</i>
Posta in uscita SMTP	Server	<i>out.alice.it</i>
	Numero di porta	587
	Cifratura connessione	<i>nessuna</i>
	Autenticazione	<i>necessaria</i>

Informazioni aggiornate al 2017-01-27, fonte

[https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?\\_nfpb=true&\\_windowLabel=MailPortlet\\_83&\\_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT\\_REPOSITORY/630001](https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=MailPortlet_83&_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/630001)

## Caselle @tim.it

Nome utente	<i>casella@tim.it</i>			
Posta in arrivo POP3	Server	<i>pop.tim.it</i>	<i>pop.tim.it</i>	<i>pop.tim.it</i>
	Numero di porta	110	110	993
	Cifratura connessione	<i>nessuna</i>	StartTLS	SSL
Posta in arrivo IMAP4	Server	<i>imap.tim.it</i>	<i>imap.tim.it</i>	<i>imap.tim.it</i>
	Numero di porta	143	143	995
	Cifratura connessione	<i>nessuna</i>	StartTLS	SSL
Posta in uscita SMTP	Server	<i>smtp.tim.it</i>	<i>smtp.tim.it</i>	<i>smtp.tim.it</i>
	Numero di porta	587	587	<i>n/a</i>
	Cifratura connessione	<i>nessuna</i>	StartTLS	<i>n/a</i>
	Autenticazione	<i>necessaria</i>		

NOTA: a differenza delle caselle "@alice.it", sulle caselle "@tim.it" è raccomandata la connessione sicura "StartTLS", o in alternativa "SSL". È comunque consentito l'accesso tramite canali senza

crittografia.

Informazioni aggiornate al 2017-01-27, fonte

[https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?\\_nfpb=true&\\_windowLabel=MailPortlet\\_83&\\_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT\\_REPOSITORY/630001](https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=MailPortlet_83&_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/630001)

## Caselle @tin.it

Nome utente	casella@tin.it	
Posta in arrivo POP3	Server	box.tin.it
	Numero di porta	110
	Cifratura connessione	nessuna
Posta in arrivo IMAP4	Server	box.tin.it
	Numero di porta	143
	Cifratura connessione	nessuna
Posta in uscita SMTP	Server	mail.tin.it
	Numero di porta	587
	Cifratura connessione	nessuna
	Autenticazione	necessaria

Informazioni aggiornate al 2017-01-27, fonte:

[https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?\\_nfpb=true&\\_pageLabel=MailBook&radice=consumer\\_root&nodeId=/AT\\_REPOSITORY/630002](https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=MailBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/630002)

**XS Wiki** - <https://www.siscoxs.it/wiki/>



Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/emailcfg:tim?rev=1485517095>

Ultimo aggiornamento: **2018-04-22 19:54**