



Configurazione per TIM Mail

Parametri per configurare i *client* di posta elettronica per caselle TIM (Telecom Italia, Alice, RossoAlice, Telecom Italia Mobile / TIM.it, Telecom Italia Network / TIN.it, ecc.)



NOTA: Virgilio, con le relative caselle di posta elettronica,  è stato scorporato da Telecom Italia nel 2012 e ceduto a Libero.it, ora Italia OnLine)

Caselle @alice.it

| | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nome utente | | casella@alice.it |
| Posta in arrivo POP3 | Server | in.alice.it |
| | Numero di porta | 110 |
| | Cifratura connessione | nessuna |
| Posta in arrivo IMAP4 | Server | in.alice.it |
| | Numero di porta | 143 |
| | Cifratura connessione | nessuna |
| Posta in uscita SMTP | Server | out.alice.it |
| | Numero di porta | 587 |
| | Cifratura connessione | nessuna |
| | Autenticazione | necessaria |

Informazioni aggiornate al 2017-01-27, fonte

https://assistentatecnica.tim.it/at/portals/assistentatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=MailPortlet_83&_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/630001

Caselle @tim.it

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|
| Nome utente | | casella@tim.it | | |
| Posta in arrivo POP3 | Server | pop.tim.it | pop.tim.it | pop.tim.it |
| | Numero di porta | 110 | 110 | 993 |
| | Cifratura connessione | nessuna | StartTLS | SSL |
| Posta in arrivo IMAP4 | Server | imap.tim.it | imap.tim.it | imap.tim.it |
| | Numero di porta | 143 | 143 | 995 |
| | Cifratura connessione | nessuna | StartTLS | SSL |
| Posta in uscita SMTP | Server | smtp.tim.it | smtp.tim.it | smtp.tim.it |
| | Numero di porta | 587 | 587 | n/a |
| | Cifratura connessione | nessuna | StartTLS | n/a |
| | Autenticazione | necessaria | | |

NOTA: a differenza delle caselle "@alice.it", sulle caselle "@tim.it" è raccomandata la connessione sicura "StartTLS", o in alternativa "SSL". È comunque consentito l'accesso tramite canali senza

crittografia.

Informazioni aggiornate al 2017-01-27, fonte

https://assistenza.technica.tim.it/at/portals/assistenza.technica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=MailPortlet_83&_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/630001

Caselle @tin.it

| | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Nome utente | | casella@tin.it |
| Posta in arrivo POP3 | Server | box.tin.it |
| | Numero di porta | 110 |
| | Cifratura connessione | nessuna |
| Posta in arrivo IMAP4 | Server | box.tin.it |
| | Numero di porta | 143 |
| | Cifratura connessione | nessuna |
| Posta in uscita SMTP | Server | mail.tin.it |
| | Numero di porta | 587 |
| | Cifratura connessione | nessuna |
| | Autenticazione | necessaria |

Informazioni aggiornate al 2017-01-27, fonte:

https://assistenza.technica.tim.it/at/portals/assistenza.technica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=MailBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/630002

XS Wiki - <https://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/emailcfg:tim?rev=1485517095>

Ultimo aggiornamento: **2018-04-22 19:54**

