

# Configurazione per TIM Mail

Parametri per configurare i *client* di posta elettronica per caselle TIM (Telecom Italia, Alice, RossoAlice, Telecom Italia Mobile / TIM.it, Telecom Italia Network / TIN.it, ecc.)



NOTA: Virgilio, con le relative caselle di posta elettronica, [W](#) è stato scorporato da Telecom Italia nel 2012 e ceduto a [Libero.it](#), ora Italia OnLine)

## Caselle @alice.it

Nome utente		<i>casella@alice.it</i>
Posta in arrivo POP3	Server	<i>in.alice.it</i>
	Numero di porta	110
	Cifratura connessione	<i>nessuna</i>
Posta in arrivo IMAP4	Server	<i>in.alice.it</i>
	Numero di porta	143
	Cifratura connessione	<i>nessuna</i>
Posta in uscita SMTP	Server	<i>out.alice.it</i>
	Numero di porta	587
	Cifratura connessione	<i>nessuna</i>
	Autenticazione	necessaria

Informazioni aggiornate al 2017-01-27, fonte

[https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?\\_nfpb=true&\\_windowLabel=MailPortlet\\_83&\\_pageLabel=MailBook&nodId=/AT\\_REPOSITORY/630001](https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=MailPortlet_83&_pageLabel=MailBook&nodId=/AT_REPOSITORY/630001)

## Caselle @tim.it

Nome utente		<i>casella@tim.it</i>		
Posta in arrivo POP3	Server	<i>pop.tim.it</i>	<i>pop.tim.it</i>	<i>pop.tim.it</i>
	Numero di porta	110	110	993
	Cifratura connessione	<i>nessuna</i>	StartTLS	SSL
Posta in arrivo IMAP4	Server	<i>imap.tim.it</i>	<i>imap.tim.it</i>	<i>imap.tim.it</i>
	Numero di porta	143	143	995
	Cifratura connessione	<i>nessuna</i>	StartTLS	SSL
Posta in uscita SMTP	Server	<i>smtp.tim.it</i>	<i>smtp.tim.it</i>	<i>smtp.tim.it</i>
	Numero di porta	587	587	<i>n/a</i>
	Cifratura connessione	<i>nessuna</i>	StartTLS	<i>n/a</i>
	Autenticazione	necessaria		

NOTA: a differenza delle caselle "@alice.it", sulle caselle "@tim.it" è raccomandata la connessione sicura "StartTLS", o in alternativa "SSL". È comunque consentito l'accesso tramite canali senza

crittografia.



Il numero di porta per i protocolli IMAP e POP3 con SSL risultano invertiti tra loro, e sono così indicati nella pagina citata come fonte. La correttezza di questa informazione è tuttora da verificare.

Informazioni aggiornate al 2019-01-03, fonte

[https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?\\_nfpb=true&nodeId=/AT\\_REPOSITORY/630001](https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&nodeId=/AT_REPOSITORY/630001)

## Caselle @tin.it

Nome utente		<i>casella@tin.it</i>
Posta in arrivo POP3	Server	<i>box.tin.it</i>
	Numero di porta	<i>110</i>
	Cifratura connessione	<i>nessuna</i>
Posta in arrivo IMAP4	Server	<i>box.tin.it</i>
	Numero di porta	<i>143</i>
	Cifratura connessione	<i>nessuna</i>
Posta in uscita SMTP	Server	<i>mail.tin.it</i>
	Numero di porta	<i>587</i>
	Cifratura connessione	<i>nessuna</i>
	Autenticazione	<i>necessaria</i>

Informazioni aggiornate al 2017-01-27, fonte:

[https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?\\_nfpb=true&\\_pageLabel=MailBook&radice=consumer\\_root&nodeId=/AT\\_REPOSITORY/630002](https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=MailBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/630002)

**XS Wiki** - <https://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/emailcfg:tim?rev=1546523273>

Ultimo aggiornamento: **2019-01-03 14:47**

