



Configurazione per TIM Mail

Parametri per configurare i *client* di posta elettronica per caselle TIM (Telecom Italia, Alice, RossoAlice, Telecom Italia Mobile / TIM.it, Telecom Italia Network / TIN.it, ecc.)



NOTA: Virgilio, con le relative caselle di posta elettronica,  è stato scorporato da Telecom Italia nel 2012 e ceduto a Libero.it, ora Italia OnLine)

Caselle @alice.it

Nome utente		casella@alice.it
Posta in arrivo POP3	Server	in.alice.it
	Numero di porta	110
	Cifratura connessione	nessuna
Posta in arrivo IMAP4	Server	in.alice.it
	Numero di porta	143
	Cifratura connessione	nessuna
Posta in uscita SMTP	Server	out.alice.it
	Numero di porta	587
	Cifratura connessione	nessuna
	Autenticazione	necessaria

Informazioni aggiornate al 2017-01-27, fonte

https://assistentatecnica.tim.it/at/portals/assistentatecnica.portal?_nfpb=true&nodeId=/AT_REPOSITO RY/630001

Caselle @tim.it

Nome utente		casella@tim.it		
Posta in arrivo POP3	Server	pop.tim.it	pop.tim.it	pop.tim.it
	Numero di porta	110	110	993
	Cifratura connessione	nessuna	StartTLS	SSL
Posta in arrivo IMAP4	Server	imap.tim.it	imap.tim.it	imap.tim.it
	Numero di porta	143	143	995
	Cifratura connessione	nessuna	StartTLS	SSL
Posta in uscita SMTP	Server	smtp.tim.it	smtp.tim.it	smtp.tim.it
	Numero di porta	587	587	n/a
	Cifratura connessione	nessuna	StartTLS	n/a
	Autenticazione	necessaria		

NOTA: a differenza delle caselle "@alice.it", sulle caselle "@tim.it" è raccomandata la connessione sicura "StartTLS", o in alternativa "SSL". È comunque consentito l'accesso tramite canali senza

crittografia.



Il numero di porta per i protocolli IMAP e POP3 con SSL risultano invertiti tra loro, e sono così indicati nella pagina citata come fonte. La correttezza di questa informazione è tuttora da verificare.

Informazioni aggiornate al 2019-01-03, fonte

https://assistenza.technikatim.it/at/portals/assistenza.technikatim.portal?_nfpb=true&nodid=/AT_REPOSITO_RY/630001

Caselle @tin.it

Nome utente		casella@tin.it
Posta in arrivo POP3	Server	box.tin.it
	Numero di porta	110
	Cifratura connessione	nessuna
Posta in arrivo IMAP4	Server	box.tin.it
	Numero di porta	143
	Cifratura connessione	nessuna
Posta in uscita SMTP	Server	mail.tin.it
	Numero di porta	587
	Cifratura connessione	nessuna
	Autenticazione	necessaria

Informazioni aggiornate al 2017-01-27, fonte:

https://assistenza.technikatim.it/at/portals/assistenza.technikatim.portal?_nfpb=true&nodid=/AT_REPOSITO_RY/630002

XS Wiki - <https://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/emailcfg:tim?rev=1546523726>

Ultimo aggiornamento: **2019-01-03 14:55**

