


Configurazione per TIM Mail

Parametri per configurare i *client* di posta elettronica per caselle TIM (Telecom Italia, Alice, RossoAlice, Telecom Italia Mobile / TIM.it, Telecom Italia Network / TIN.it, ecc.)



NOTA: Virgilio, con le relative caselle di posta elettronica,  è stato scorporato da Telecom Italia nel 2012 e ceduto a [Libero.it](https://www.libero.it/), ora Italia OnLine)

Caselle @alice.it

Nome utente	casella@alice.it	
Posta in arrivo POP3	Server	in.alice.it
	Numero di porta	110
	Cifratura connessione	StartTLS
Posta in arrivo IMAP4	Server	in.alice.it
	Numero di porta	143
	Cifratura connessione	StartTLS
Posta in uscita SMTP	Server	out.alice.it
	Numero di porta	587
	Cifratura connessione	StartTLS
	Autenticazione	necessaria

Informazioni aggiornate al 2021-12-04, fonte:

<https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica/mail/configurazione/protocolli-posta> - L'uso della cifratura StartTLS è richiesto dal 30/11/2021

Caselle @tim.it

Nome utente	casella@tim.it			
Posta in arrivo POP3	Server	pop.tim.it	pop.tim.it	pop.tim.it
	Numero di porta	110	110	993
	Cifratura connessione	nessuna	StartTLS	SSL
Posta in arrivo IMAP4	Server	imap.tim.it	imap.tim.it	imap.tim.it
	Numero di porta	143	143	995
	Cifratura connessione	nessuna	StartTLS	SSL
Posta in uscita SMTP	Server	smtp.tim.it	smtp.tim.it	smtp.tim.it
	Numero di porta	587	587	n/a
	Cifratura connessione	nessuna	StartTLS	n/a
	Autenticazione	necessaria		

NOTA: a differenza delle caselle "@alice.it", sulle caselle "@tim.it" è raccomandata la connessione sicura "StartTLS", o in alternativa "SSL". È comunque consentito l'accesso tramite canali senza

crittografia.



Il numero di porta per i protocolli IMAP e POP3 con SSL risultano invertiti tra loro, e sono così indicati nella pagina citata come fonte. La correttezza di questa informazione è tuttora da verificare.

Informazioni aggiornate al 2019-01-03, fonte

https://assistentatecnica.tim.it/at/portals/assistentatecnica.portal?_nfpb=true&nodeld=/AT_REPOSITORY/630001

Caselle @tin.it

Nome utente		<code>casella@tin.it</code>
Posta in arrivo POP3	Server	<code>pops.tin.it</code>
	Numero di porta	110
	Cifratura connessione	StartTLS
Posta in arrivo IMAP4	Server	<code>imaps.tin.it</code>
	Numero di porta	143
	Cifratura connessione	StartTLS
Posta in uscita SMTP	Server	<code>smtps.tin.it</code>
	Numero di porta	587
	Cifratura connessione	StartTLS
	Autenticazione	necessaria

Informazioni aggiornate al 2021-12-04, fonte:

<https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica/mail/configurazione/protocolli-posta> - L'uso della cifratura StartTLS è richiesto dal 30/11/2021.

XS Wiki - <https://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/emailcfg:tim?rev=1638618777>

Ultimo aggiornamento: **2021-12-04 12:52**

