

# Configurazione per TIM Mail

Parametri per configurare i *client* di posta elettronica per caselle TIM (Telecom Italia, Alice, RossoAlice, Telecom Italia Mobile / TIM.it, Telecom Italia Network / TIN.it, ecc.)



NOTA: Virgilio, con le relative caselle di posta elettronica, [W](#) è stato scorporato da Telecom Italia nel 2012 e ceduto a [Libero.it](#), ora Italia OnLine)

## Caselle @alice.it

Nome utente		<i>casella@alice.it</i>	
Posta in arrivo POP3	Server	<i>in.alice.it</i>	
	Numero di porta	110	
	Cifratura connessione	StartTLS	
Posta in arrivo IMAP4	Server	<i>in.alice.it</i>	
	Numero di porta	143	
	Cifratura connessione	StartTLS	
Posta in uscita SMTP	Server	<i>out.alice.it</i>	
	Numero di porta	587	
	Cifratura connessione	StartTLS	
	Autenticazione	necessaria	

Informazioni aggiornate al 2021-12-04, fonte:

<https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica/mail/configurazione/protocolli-posta> - L'uso della cifratura StartTLS è richiesto dal 30/11/2021

## Caselle @tim.it

Nome utente		<i>casella@tim.it</i>	
Posta in arrivo POP3	Server	<i>pop.tim.it</i>	
	Numero di porta	110	995
	Cifratura connessione	StartTLS	SSL/TLS
Posta in arrivo IMAP4	Server	<i>imap.tim.it</i>	
	Numero di porta	143	993
	Cifratura connessione	StartTLS	SSL/TLS
Posta in uscita SMTP	Server	<i>smtp.tim.it</i>	
	Numero di porta	587	465
	Cifratura connessione	StartTLS	SSL/TLS
	Autenticazione	necessaria	

NOTA: Le connessioni via cifratura SSL/TLS sono citate nella documentazione ma non documentate nei parametri. I numeri di porta TCP sono assunti come conformi agli standard relativi.



Le porte per POP3 e IMAP4 con SSL risultavano scambiate tra loro in una precedente documentazione.

La correttezza del funzionamento con SSL/TLS non è stata verificata.

*Informazioni aggiornate al 2021-12-04, fonte:*

<https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica/mail/configurazione/protocolli-posta> - *L'uso della connessione non cifrata è deprecato dal 30/11/2021*

## Caselle @tin.it

Nome utente	<i>casella@tin.it</i>	
Posta in arrivo POP3	Server	<i>pops.tin.it</i>
	Numero di porta	<i>110</i>
	Cifratura connessione	<i>StartTLS</i>
Posta in arrivo IMAP4	Server	<i>imaps.tin.it</i>
	Numero di porta	<i>143</i>
	Cifratura connessione	<i>StartTLS</i>
Posta in uscita SMTP	Server	<i>smtps.tin.it</i>
	Numero di porta	<i>587</i>
	Cifratura connessione	<i>StartTLS</i>
	Autenticazione	<i>necessaria</i>

*Informazioni aggiornate al 2021-12-04, fonte:*

<https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica/mail/configurazione/protocolli-posta> - *L'uso della cifratura StartTLS è richiesto dal 30/11/2021.*

**XS Wiki** - <https://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/emailcfg:tim?rev=1638619634>

Ultimo aggiornamento: **2021-12-04 13:07**

