


# Configurazione per TIM Mail

Parametri per configurare i *client* di posta elettronica per caselle TIM (Telecom Italia, Alice, RossoAlice, Telecom Italia Mobile / TIM.it, Telecom Italia Network / TIN.it, ecc.)



NOTA: Virgilio, con le relative caselle di posta elettronica,  è stato scorporato da Telecom Italia nel 2012 e ceduto a [Libero.it](https://www.libero.it/), ora Italia OnLine)

## Caselle @alice.it

Nome utente	casella@alice.it	
Posta in arrivo POP3	Server	in.alice.it
	Numero di porta	110
	Cifratura connessione	StartTLS
Posta in arrivo IMAP4	Server	in.alice.it
	Numero di porta	143
	Cifratura connessione	StartTLS
Posta in uscita SMTP	Server	out.alice.it
	Numero di porta	587
	Cifratura connessione	StartTLS
	Autenticazione	necessaria

Informazioni aggiornate al 2021-12-04, fonte:

<https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica/mail/configurazione/protocolli-posta> - L'uso della cifratura StartTLS è richiesto dal 30/11/2021

## Caselle @tim.it

Nome utente	casella@tim.it	
Posta in arrivo POP3	Server	pop.tim.it
	Numero di porta	110   995
	Cifratura connessione	StartTLS   SSL/TLS
Posta in arrivo IMAP4	Server	imap.tim.it
	Numero di porta	143   993
	Cifratura connessione	StartTLS   SSL/TLS
Posta in uscita SMTP	Server	smtp.tim.it
	Numero di porta	587   465
	Cifratura connessione	StartTLS   SSL/TLS
	Autenticazione	necessaria

NOTA: Le connessioni via cifratura SSL/TLS sono citate nella documentazione ma non documentate nei parametri. I numeri di porta TCP sono assunti come conformi agli standard relativi.



Le porte per POP3 e IMAP4 con SSL risultavano scambiate tra loro in una precedente documentazione.

La correttezza del funzionamento con SSL/TLS non è stata verificata.

Informazioni aggiornate al 2021-12-04, fonte:

<https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica/mail/configurazione/protocolli-posta> - L'uso della connessione non cifrata è deprecato dal 30/11/2021

## Caselle @tin.it

Nome utente		casella@tin.it
Posta in arrivo POP3	Server	pops.tin.it
	Numero di porta	110
	Cifratura connessione	StartTLS
Posta in arrivo IMAP4	Server	imaps.tin.it
	Numero di porta	143
	Cifratura connessione	StartTLS
Posta in uscita SMTP	Server	smtps.tin.it
	Numero di porta	587
	Cifratura connessione	StartTLS
	Autenticazione	necessaria

Informazioni aggiornate al 2021-12-04, fonte:

<https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica/mail/configurazione/protocolli-posta> - L'uso della cifratura StartTLS è richiesto dal 30/11/2021.

**XS Wiki** - <https://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/emailcfg:tim?rev=1638619634>

Ultimo aggiornamento: **2021-12-04 13:07**

