Configurazione per TIM Mail

Parametri per configurare i *client* di posta elettronica per caselle TIM (Telecom Italia, Alice, RossoAlice, Telecom Italia Mobile / TIM.it, Telecom Italia Network / TIN.it, ecc.)

NOTA: Virgilio, con le relative caselle di posta elettronica, è stato scorporato da Telecom Italia nel 2012 e ceduto a Libero.it, ora Italia OnLine)

Caselle @alice.it

Nome utente	*casella*@alice.it
Server posta in arrivo POP3	in.alice.it
Numero di porta POP3	110
Server posta in arrivo IMAP	in.alice.it
Numero di porta IMAP	143
Server posta in uscita SMTP	out.alice.it
Numero di porta SMTP	587
Autenticazione posta in uscita SMTP	necessaria

Informazioni aggiornate al 2016-07-26, fonte https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=MailPortlet_83&_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/630001&radice=consumer_root

Caselle @tim.it

Nome utente	*casella*@tim.it
Server posta in arrivo POP3	pop.tim.it
Numero di porta POP3	110
Server posta in arrivo IMAP	imap.tim.it
Numero di porta IMAP	143
Server posta in uscita SMTP	smtp.tim.it
Numero di porta SMTP	587
Autenticazione posta in uscita SMTP	necessaria

Informazioni aggiornate al 2016-07-26, fonte https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=MailPortlet_83&_pageLabel=MailBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/630001&radice=consumer_root

Caselle @tin.it

Nome utente	*casella*@tin.it
Server posta in arrivo POP3	box.tin.it

Numero di porta POP3	110
Server posta in arrivo IMAP	box.tin.it
Numero di porta IMAP	143
Server posta in uscita SMTP	mail.tim.it
Numero di porta SMTP	587
Autenticazione posta in uscita SMTP	necessaria

Informazioni aggiornate al 2016-07-26, fonte: https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=MailBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/630002

XS Wiki - https://www.siscoxs.it/wiki/

Link permanente:
https://www.siscoxs.it/wiki/emailcfg:tim?rev=1469534404

Ultimo aggiornamento: **2018-04-22 19:54**