

Utilità per la sincronizzazione dell'orologio

I sistemi Windows, sia client che server, prevedono un'utility di sistema per la gestione dell'orologio: w32tm, disponibile a partire dalle versioni [TO BE COMPLETED].

Di seguito alcuni comandi di esempio.

NOTA: L'esecuzione di questi comandi può richiedere - specie su server - i privilegi di amministratore.

Controllare lo stato della sincronizzazione

Su questo computer (notare che il server orario di riferimento è il c.d. *Domain Controller*):

```
C:\> w32tm /query /status

Indicatore di secondo intercalare: 0(nessun avviso)
Strato: 3 (riferimento secondario - sincronizza tramite (S)NTP)
Precisione: -23 (119.209ns per tick)
Ritardo radice: 0.1379065s
Dispersione radice: 0.4923425s
ID riferimento: 0xC0A8F8F2 (IP origine: 192.168.248.242)
Data e ora dell'ultima sincronizzazione riuscita: 25/09/2020 17:14:58
Origine: dc01.multidata.local
Intervallo di polling: 14 (16384s)

C:\>
```

Su un altro computer (in questo caso si tratta proprio del *Domain Controller*, che fa riferimento ad uno dei server "ufficiali"):

```
C:\> w32tm /query /status /computer:dc01

Indicatore di secondo intercalare: 0(nessun avviso)
Strato: 2 (riferimento secondario - sincronizza tramite (S)NTP)
Precisione: -6 (15.625ms per tick)
Ritardo radice: 0.1370689s
Dispersione radice: 0.1313635s
ID riferimento: 0xCE37BF8E (IP origine: 206.55.191.142)
Data e ora dell'ultima sincronizzazione riuscita: 25/09/2020 18:00:42
Origine: pool.ntp.org,0x01
Intervallo di polling: 10 (1024s)

C:\>
```

Controllare il funzionamento di un server orario

```
C:\> w32tm /stripchart /computer:nome-computer
```

Dove *nome-computer* è il nome del server di riferimento con il quale ci si vuole sincronizzare. È opportuno eseguire questo comando sulla macchina che intende eseguire la sincronizzazione, p.e. sul PC interrogando il server di dominio o sul server di dominio interrogando il server di riferimento.

Il comando inizierà a mostrare l'ora rilevata dal server in questione, e potrà essere interrotto con Ctrl+C.

Possibili server di riferimento “ufficiali” possono essere:

- `time.microsoft.com`, il server NTP predefinito microsoft,
- `pool.ntp.org`, il primo server disponibile scelto dal servizio globale NTP,
- `it.pool.ntp.org`, come sopra, ma limitatamente ai server italiani,
- `ntp.inrim.it`, il server NTP dell'[I.N.RI.M. di Torino](#) – fonte del segnale orario italiano.

Notare che eventuali errori nell'esecuzione di questo comando verso uno dei server di cui sopra, a parte eventuali errori nella digitazione del nome, indicano dei problemi di configurazione nella rete locale (p.e. regole del firewall troppo restrittive).

Il malfunzionamento del protocollo NTP potrebbe impedire, inoltre, l'uso degli strumenti per la trasmissione delle fatture elettroniche.

XS Wiki - <https://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/note:w32tm?rev=1601051620>

Ultimo aggiornamento: **2020-09-25 18:33**

